

# Installation ProENGINEER für: Schools- und Student Edition

## **HW Voraussetzung**

- PC mit Intel oder AMD Prozessor (single, dual oder quardcore)
- NVidea oder ATI-Grafikkarte mit 256MB Speicher (empfohlen 512MB oder mehr)
- 4GB freier Speicher auf C: (D:)
- min. 1GB RAM (empfohlen 2GB oder mehr)
- Bildschirmauflösung min. 1280x1024 (empfohlen 1600x1200 oder mehr)
- 3-Tasten Maus mit Scrollrad
- Netzwerkkarte (nur wenn nicht mit dem MS-Loopbackadapter installiert wird)


# Installation ProENGINEER für: Schools- und Student Edition

## Installation der Umgebung des Josephinums



- das Verzeichnis Pro-E auf C: (D:) kopieren
- im Verzeichnis: C: (D:)\Pro-E\bin  
die Verknüpfung „C\_ProE Wildfire 5.0 Student“ bzw. „C\_ProE Wildfire 5.0 Schools“  
auf den Desktop ziehen  
(die Verknüpfung „D\_ProE Wildfire 5.0 Student“ bzw. „D\_ProE Wildfire 5.0 Schools“  
auf den Desktop ziehen)
- MS Loopbackadaptor installieren (siehe Folgeseiten)
- Alle Netzwerkverbindungen deaktivieren außer den MS Loopbackadaptor  
(Start>Einstellungen>Systemsteuerung>Netzwerkverbindungen)
- setup.exe von der DVD-ProE Wildfire5.0 starten
- Bei der Frage nach dem Lizenzfile den Pfad:  
C: (D:) \Pro-E\license\_wf50\license\_WF50\_student\_loopback.ptc bzw.  
C: (D:) \Pro-E\license\_wf50\license\_WF50\_schools\_loopback.ptc angeben
- ProE Installationsdokumentation nach den MS Loopbackadaptor Seiten!

# Installation MS Loopbackadaptor



(für Windows7 in einem DOS-Fenster hdwwiz.exe ausführen)





# Installation MS Loopbackadaptor




# Installation MS Loopbackadaptor




# Installation MS Loopbackadaptor






# Installation MS Loopbackadaptor




# Installation MS Loopbackadaptor



# ProE Installationsdokumentation




# ProE Installationsdokumentation für: Student Edition




Der Productcode ist nur für WF4.0  
notwendig:  
BE360807ED7581-B7YD-38R4

Lizenzfile  
C:\Pro-E\license\_wf50\license\_WF50\_student\_loopback.txt oder  
D:\Pro-E\license\_wf50\license\_WF50\_student\_loopback.txt


Der Zielordner  
C:\Programme\ProENGINEER Student Edition oder  
D:\Programme\ProENGINEER Student Edition



Startverzeichnis  
C:\Pro-E\proe\_datan oder  
D:\Pro-E\proe\_datan



# ProE Installationsdokumentation für: Schools Edition




Der Productcode ist nur für WF4.0  
notwendig:  
BE360807ED7581-B7YD-38R4

Lizenzfile

C:\Pro-E\license\_wf50\license\_WF50\_schools\_loopback.txt oder  
D:\Pro-E\license\_wf50\license\_WF50\_schools\_loopback.txt

Der Zielordner

C:\Programme\ProENGINEER Schools Edition oder  
D:\Programme\ProENGINEER Schools Edition



Startverzeichnis

C:\Pro-E\proe\_datan oder  
D:\Pro-E\proe\_datan

