

Codepage 437 (USA und Standardeinstellung von Microsoft)

Tabelle A.4: Codepage 437 (USA und Standardeinstellung von Microsoft)

Code-Bereich von 0 bis 127 siehe Tabelle A.1 auf Seite 17

Ç	ü	é	â	ä	à	å	ç	ê	ë	è	ï	î	ì	Ä	Å
00C7 128	00FC 129	00E9 130	00E2 131	00E4 132	00E0 133	00E5 134	00E7 135	00EA 136	00EB 137	00E8 138	00EF 139	00EE 140	00EC 141	00C4 142	00C5 143
É	æ	Æ	ô	ö	ò	û	ù	ÿ	Ö	Ü	¢	£	¥	₣	f
00C9 144	00E6 145	00C6 146	00F4 147	00F6 148	00F2 149	00FB 150	00F9 151	00FF 152	00D6 153	00DC 154	00A2 155	00A3 156	00A5 157	20A7 158	0192 159
á	í	ó	ú	ñ	Ñ	ª	º	¿	¬	¬	½	¼	¡	«	»
00E1 160	00ED 161	00F3 162	00FA 163	00F1 164	00D1 165	00AA 166	00BA 167	00BF 168	2310 169	00AC 170	00BD 171	00BC 172	00A1 173	00AB 174	00BB 175
2591 176	2592 177	2593 178	2502 179	2524 180	2561 181	2562 182	2556 183	2555 184	2563 185	2551 186	2557 187	255D 188	255C 189	255B 190	2510 191

Codepage 850 (Europa)

Tabelle A.3: Codepage 850 (Europa)

Code-Werte 0 bis 127 wie in Tabelle 1

Ç	ü	é	â	ä	à	å	ç	ê	ë	è	ï	î	ì	Ä	Å
00C7 128	00FC 129	00E9 130	00E2 131	00E4 132	00E0 133	00E5 134	00E7 135	00EA 136	00EB 137	00E8 138	00EF 139	00EE 140	00EC 141	00C4 142	00C5 143
É	æ	Æ	ô	ö	ò	û	ù	ÿ	Ö	Ü	ø	£	Ø	×	f
00C9 144	00E6 145	00C6 146	00F4 147	00F6 148	00F2 149	00FB 150	00F9 151	00FF 152	00D6 153	00DC 154	00F8 155	00A3 156	00D8 157	00D7 158	0192 159
á	í	ó	ú	ñ	Ñ	ª	º	¿	®	¬	½	¼	¡	«	»
00E1 160	00ED 161	00F3 162	00FA 163	00F1 164	00D1 165	00AA 166	00BA 167	00BF 168	00AE 169	00AC 170	00BD 171	00BC 172	00A1 173	00AB 174	00BB 175
2591 176	2592 177	2593 178	2502 179	2524 180	00C1 181	00C2 182	00C0 183	00A9 184	2563 185	2551 186	2557 187	255D 188	00A2 189	00A5 190	2510 191
L	⊥	⊤	⊥	—	+	ã	Ã	ℓ	ℝ	≡	⊤	⊥	=	≡	⊥