



Auswahl verschieben/drehen




Klicken Sie zum Verschieben oder Drehen der Auswahl auf die gezeigten Elemente.



Steuerrad platzieren



Auswahl kopieren



Tipps zum Skizzieren

Wenn Sie verbundene Linien und Bogen mit dem Befehl "Linie" zeichnen, drücken Sie **A** für den Bogenmodus. Drücken Sie **L** für den Linienmodus.

Verwenden Sie zum Ermitteln von Eigenpunkten beim Skizzieren MICE-Tastenkombinationen:
(M) Mittenpunkt **(I)** Schnittpunkt **(C)** Mittelpunkt **(E)** Endpunkt

Tipps für Teile

Drücken Sie zum Anzeigen des Auswahlmanagers **Umschalttaste + Leertaste** und klicken Sie dann auf ein Objekt.

Drücken Sie beim Durchführen einer synchronen Bearbeitung **V**, um den Fensterbereich "Erweitertes Design Intent" zu öffnen.

Tipps für die Baugruppe

Drücken Sie zum Ausblenden einer vorherigen Ebene **Strg + Q**.

Drücken Sie zum Ändern der Teilflächen/Teil-Priorität **Strg + Leertaste**.

Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie eine Komponente aus der Teilbibliothek zum Platzierungspunkt außerhalb des Baugruppenworkflows.

Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und ziehen Sie eine Baugruppenkomponente aus der Teilbibliothek zum Hinzufügen am Baugruppenursprung.

Klicken Sie in PathFinder auf das Kontrollkästchen neben der Unterbaugruppe, um alle Komponenten in einer Unterbaugruppe anzuzeigen.

Draft-Tipps

Sie müssen zum Erstellen einer Zeichnungsansicht nicht den Assistenten verwenden. Sie können **ein Modell auf ein Blatt ziehen**.

Zum Skalieren einer Zeichnungsansicht vor dem Platzieren verwenden Sie das **Mausrad**.


Zum Regenerieren aller Zeichnungsansichten und abgeleiteten Tabellen halten Sie **Strg+Umschalttaste gedrückt und klicken auf "Ansichten aktualisieren"**.

Design Intent-Beziehungen

Beim Ändern eines synchronen Modells aktiviert bzw. deaktiviert jede Tastenkombination die verbundene Beziehung im Fenster "Design Intent".

Falls die Beziehung nicht verfügbar ist, löst die Tastenkombination keine Aktion aus.

Um das Fenster "Erweitertes Design Intent", das hier beschrieben wird, anzuzeigen oder auszublenden, klicken Sie auf "Erweitert" oder verwenden Sie den Shortcut V.



Beziehungsstatus

Vor Änderung



Gibt Absicht zum **Beibehalten** der Beziehung an. Klicken, um zu ignorieren.



Gibt Absicht zum **ignorieren** der Beziehung an. Klicken, um beizubehalten.

Während Änderung



Meldet, dass Beziehung **erkannt und beibehalten** wurde. Klicken, um zu ignorieren.



Meldet, dass Beziehung **erkannt und ignoriert** wurde. Klicken, um beizubehalten.